

ANLEITUNG SLIDER IN MERCURY

Es gibt für den Slider verschiedene Darstellungsvarianten, die sich wesentlich unterscheiden. Hier die genauen Anleitungen:

Zumeist dürfen Sie den Slider im Kopfbereich nicht bearbeiten, alternativ ist oft eine Seite Layout-Elemente eingerichtet, auf der sich der Slider befindet. Jede Änderung von Bildern und Text wirkt sich auf den Slider im Kopfbereich aus. **Eine Änderung von Zuschnitt, Zeitspanne oder Wechseleffekten ist aber nur im Kopfbereich möglich.**

Allerdings können an dieser Stelle nicht die Einstellungen (wie z.B. Größe und Effekte geändert werden), die können nur im Kopfbereich direkt geändert werden. Notfalls sind wir gern behilflich, wenden Sie sich dann bitte an den Support.

Inhalt

Banner-Großbild-Slider	1
Der Slider im Kopfbereich – Seite Layout-Elemente ändern	1
Bearbeitung des Sliders	2
Schritt 1: Klicken Sie auf ‚bearbeiten‘ im Slider-Element.....	2
Schritt 2: Einstellungen / Konfiguration des Sliders.....	4
Banner-Großbild Slider	5
Banner-Großbild Slider mit CTA-Darstellung (mit Button).....	6
Banner-Großbild Slider mit Text neben dem Bild	6
Logo-Karussell Slider	7
Zeitabhängiges Banner-Großbild.....	7

Banner-Großbild-Slider

Der Slider im Kopfbereich – Seite Layout-Elemente ändern

Slider werden zumeist im Kopfbereich genutzt, den Sie oft nicht bearbeiten können. Als Abhilfe dazu gibt es in vielen Fällen die Seite Layout-Elemente ändern, die sich in der Sitemap befindet (dort ausgegraut und zu öffnen über einen Klick auf das Symbol vor dem Namen). Dort können Sie den Slider bearbeiten und Bilder oder Texte austauschen und die Änderungen wirken sich direkt auf den Kopfbereich aus.

Die Slider-Variante Banner-Großbild Slider stellt immer ein großes Bild in wechselnder Abfolge dar. Auf dem Bild kann ein Text dargestellt werden. Das Bild kann auch mit einem Link versehen sein.

Über eine Reihe von Element-Einstellungen kann z.B. die Anzeigedauer eines Bildes oder die Darstellung auf mobilen Geräten angepasst werden.



Der Slider kann je nach Einstellung mit verschiedenen Navigations-Elementen dargestellt werden (die Pfeile oder die Punkte unten), es kann Text eingeblendet werden und Links hinterlegt werden.

Bearbeitung des Sliders

Schritt 1: Klicken Sie auf ‚bearbeiten‘ im Slider-Element

 **Bildergalerie: Slider Beispiel**
/.content/sliders/sl_00002.xml [de]

Konfiguration
Bilder

Titel

Text Position +

Textfarbe

Text Hintergrundfarbe

Galerie-Titel

Im **Reiter Bilder** können Sie weitere Bilder hinzufügen (bis zu 20), es ist allerdings nicht so sinnvoll, zu viele Bilder in den Slider zu packen – zum einen, weil das Datenvolumen einer Seite dann aufgeblasen wird, zum anderen weil wohl kaum einer vor dem Bildschirm wartet, bis alle Slider durchgelaufen sind.

Konfiguration Bilder

Bild

Pfad  /galleries/Bilder-zum-testen/k-2024-05-Muschel.jpg

Muschel
Dimensionen: 1754 x 2000
Beschreibung: Bild
Zuletzt geänd... monika.herkens
Letztes Änder... 18.06.2025 13:58:48

Link /ver-25-09/icons-fuer-poi-auf-karte/

 **Icons für POI auf Karte**
Monika Herkens (monika.herkens) / 15.09.2025 12:19:20

In neuem Fenster öffnen

Text Titel Mein neuer Slider

Textzeile 1 Text neben Bild

Textzeile 2 Button

Copyright Monika Herkens

Text Position +

Gültigkeitszeitraum +

Für jedes Bild können Sie speziell einen Link mit ausgewähltem Linkziel hinterlegen, einen Titel bzw. Untertitel eingeben und eine evtl. andere Position des Textes festlegen.

Text Position

Vertikal Unten

Horizontal Rechts

Bild

Zudem können Sie auch einen **Gültigkeitszeitraum** angeben, d.h. ab wann oder bis wann dieses **Sliderbild** dargestellt werden kann.

Eine generelle Bestimmung der Position der Textbox für alle Bilder wird über den Reiter ‚Konfiguration‘ eingestellt, dort können neben der Position auch weitere Texteneigenschaften hinterlegt werden wie Textfarbe und Hintergrundfarbe – Sie können aber auch an dieser Stelle darauf verzichten und über die Einstellungen des Sliders noch die Hintergrundfarbe des Textes beeinflussen.

Bildergalerie: Slider Beispiel
/.content/sliders/sl_00002.xml [de]

Konfiguration Bilder


Titel

Text Position +

Textfarbe

Text Hintergrundfarbe


Galerie-Titel



Schritt 2: Einstellungen / Konfiguration des Sliders

Nach dem Speichern des Sliders können Sie – sofern er nicht im für Sie unzugänglichen Kopfbereich untergebracht ist – weitere Einstellungen am Slider vornehmen über das Symbol Einstellungen


Über den Formatter können Sie die gewünschte Darstellung auswählen:



Zur Wahl stehen:

- Banner-Großbild-Slider
- Banner-Großbild Slider mit CTA-Darstellung (mit Button)
- Banner-Großbild Slider mit Text neben dem Bild
- Logo-Karussell Slider
- Zeitabhängiges Banner-Großbild

Banner-Großbild Slider



Das Bildformat kann individuell für Desktop und Smartphone konfiguriert werden; Sie können zwischen Vorgaben auswählen oder über das Stiftsymbol eigene Formate einstellen (z.B. ein Bildformat von 4-1 oder 5-1). Standardmäßig sollte das Copyright aktiviert sein.

Es ist nicht nötig, das Bild vorher zuzuschneiden, OpenCms schneidet selbst das gewünschte Format für den Slider aus. Diesen Zuschnitt können Sie noch über den Bildfokus korrigieren.

Setting	Value
Formatter	Banner-Großbild Slider
CSS Anpassung	(keine Auswahl)
Überschrift-Anzeige	Überschrift ausblenden
Sichtbarkeit	Immer sichtbar
Bildformat (Mobil)	1:1 - Quadratisch
Bildformat (Desktop)	2,35:1 - Widescreen
Anzeigedauer	3 Sekunden
Abstand zwischen Bildern	Kein Abstand
Bildwechsel Effekt	Bildlauf nach links
Effekt Geschwindigkeit	Mittel
Text-Darstellung	Text auf den Bild bei MD - LG, unter dem Bild bei XS und SM
Text Titel als Überschrift	Nicht als Überschrift ausgeben
Hintergrund Titel	Themenfarbe
Hintergrund Untertitel	Themenfarbe
Zeige Navigationspunkte	Nur bei Mouseover auf den Bildern anzeigen
Zeige Navigationspfeile	<input checked="" type="checkbox"/>

Als Hintergrundfarben können Sie wählen zwischen



Beim **Bildwechseleffekt** gibt es jetzt noch neue Auswahlmöglichkeiten, die Geschwindigkeit ist wählbar zwischen schnell– mittel– langsam oder individuell konfigurierbar.



Es ist sehr wichtig, die Darstellung des Sliders nicht nur auf dem Computer-Monitor zu prüfen, sondern auch auf Smartphones oder Tablets die Einstellungen anzuschauen. Hier kann notfalls über die Einstellungen für das Bildformat (Smartphone) und über die Text-Darstellung nachjustiert werden.

Banner-Großbild Slider mit CTA-Darstellung (mit Button)



Wichtig ist hier, das hier ein Link hinterlegt ist und beide Textzeilen ausgefüllt werden.



Banner-Großbild Slider mit Text neben dem Bild



Auch hier kann ein Button sichtbar, wenn die obigen Voraussetzungen gegeben sind.

Logo-Karussell Slider

Mit dieser Einstellung können eine Reihe von Logos (evtl. auch mit weiterführendem Link) dargestellt werden.



Sie können dann das Format der Bilder festlegen und wie viele in einer Reihe dargestellt werden sollen:

Die Einstellung sichtbarer Bilder gibt an, wie viele Bilder in einer Reihe zu sehen sind. Die Kürzel beziehen sich dabei auf die Bildschirmgrößen:

LG = Desktop | MD=Tablet | SM=große Smartphones | XS=kleine Smartphones

Wichtig ist hier: Vergeben Sie jedem Bild einen Titel (passend zum Logo) und einen Link zur Webseite.

Zeitabhängiges Banner-Großbild

Die Slider-Variante Zeitabhängiges Banner-Großbild verhält sich weitgehend wie der Banner-Großbild Slider. Allerdings gibt es **keinen** automatischen animierten Bildwechsel. Stattdessen wird beim Laden einmalig zeitabhängig ermittelt, welches Bild angezeigt werden soll. Dieses Bild wird danach dauerhaft angezeigt. D.h. der Besucher der Website sieht auf der Startseite beim ersten Aufruf Bild 1, die Zeit ist

eingestellt auf 3 Minuten. Wenn der Besucher die Startseite nach Ablauf der 3 Minuten nochmals aufruft, sieht er Bild 2.

Dadurch kann man die Animationen auf einer Seite reduzieren, dem Benutzer beim mehrfachen Aufruf der Seite am Tag aber dennoch verschiedene Bilder anzeigen.

Über die Element-Einstellungen kann eingestellt werden, in welchem Zeitraum die Bilder beim Laden der Seite gewechselt werden. Weiterhin kann u.a. eingestellt werden, ob die Bilder vom Benutzer trotzdem manuell gezogen bzw. mittels der Pfeile- bzw. Punkte-Schaltflächen gewechselt werden können.

